



Inserir Imóvel Perfil

O objetivo dessa funcionalidade é permitir a inclusão de um novo perfil de imóvel. Ela pode ser acessada através do caminho **GSAN > Cadastro > Imóvel > Inserir Imóvel Perfil**. Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Inserir Imóvel Perfil

Para adicionar um imóvel perfil , informe os dados abaixo:

Descrição:*

CASA

Indicador de Uso:*

Sim Não

Indicador Geração Automática:*

Sim Não

Indicador Inserir Manter Perfil:*

Sim Não

Indicador Gerar Dados Leitura:*

Sim Não

Indicador Bloquear Retificação:*

Sim Não

Indicador de Grande Cliente:*

Sim Não

Indicador Bloquear Dados Sociais:*

Sim Não

Indicador Gerar Débitos Segunda
Via Conta:*

Sim Não

Indicador de Gerar Multa/Juros:*

Sim Não

Indicador Negativação do Cliente:*

Sim Não

Indicador Cliente Corporativo:*

Sim Não

Indicador Perfil Telemedido:*

Sim Não

Qtd Max. Vezes Média de Consumo
para Virada do Hidrômetro:*

2

Limite Max. de Consumo para
Virada do Hidrômetro:*


100

Consumo Mínimo (m3):

80

1.5 M3/HORA
3 M3/HORA
5 M3/HORA
7 M3/HORA

Permissão Especial:



* Campos Obrigatórios

Desfazer Cancelar

Inserir

Versão: 3.41.1.0 (Batch) 27/11/2018 - 15:06:36

Na tela acima, informe obrigatoriamente e por extenso, no campo **Descrição**, a descrição do perfil do imóvel (por exemplo: **Grande**). Em seguida, informe entre **Sim** ou **Não** os demais campos obrigatórios:

1. Indicador de Uso;
2. Indicador Geração Automática;
3. Indicador Inserir Manter Perfil;
4. Indicador Gerar Dados Leitura;
5. Indicador Bloquear Retificação;
6. Indicador de Grande Cliente;
7. Indicador Bloquear Dados Sociais;
8. Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta;
9. Indicador de Gerar Multa/Juros;
10. Indicador Negativação do Cliente;
11. Indicador Cliente Corporativo;
12. Indicador Perfil Telemedido.

Nos campos **Quantidade de Vezes que Deve ser Considerada a Média do Consumo na Virada de Hidrômetro e Limite Máximo Considerado após o Cálculo do Consumo na Virada de Hidrômetro** informe o consumo que será cobrado na virada de hidrômetro, definindo o limite de até 2 (duas) vezes a média para considerar virada de leitura do hidrômetro e o limite máximo que será considerado após o cálculo do consumo para imóveis com o perfil que está sendo cadastrado.

Informe os demais campos que julgar necessários e clique no botão **Inserir**. O sistema realiza algumas validações dos parâmetros:

1. Verifica existência de dados:

1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» inexistente**.

2. Verifica preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do perfil de imóvel, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido»**.

3. Verifica sucesso da transação:

1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem **«Descrição da função» efetuada com sucesso**.

4. Verificar seleção de indicadores:

1. Caso o indicador de grande consumidor (cliente) seja **SIM**, não permitir que o indicador de cliente corporativo seja **SIM**, exibindo a mensagem **Indicador de Grande Consumidor e de Cliente Corporativo não podem ser ambos afirmativos. Ajuste um dos indicadores**. Em qualquer caso retornar para o passo 2 do fluxo principal.

5. Verificar se há mais de um perfil com indicador de cliente corporativo com **SIM** e com mesmo indicador de perfil telemedido, exibindo a mensagem **Há mais um Perfil Corporativo com mesmo Indicador Telemedido. Ajuste um dos indicadores**.

6. Verificar se há mais de um perfil com indicador de grande consumidor com **SIM** e com mesmo Indicador de perfil telemedido, exibindo a mensagem **Há mais um Perfil Grande Cliente com mesmo Indicador Telemedido. Ajuste um dos indicadores**. Considerar indicador de uso nas validações.

7. Verificar Consumo Mínimo:

1. Caso o Indicador de cliente corporativo seja **SIM**, verificar se o consumo mínimo informado é maior que o consumo mínimo do perfil grande consumidor; caso contrário, exibir a mensagem **Consumo mínimo de perfil Corporativo deve ser maior que consumo mínimo de Grande Consumidor** e retornar para o fluxo principal. Efetuar a mesma verificação para grande cliente com consumo mínimo maior que cliente corporativo.

8. Verificar Capacidade Selecionada:

1. Caso o perfil seja grande cliente ou cliente corporativo e alguma capacidade de hidrômetro selecionada já esteja associada a um distinto entre esses dois perfis, exibir a mensagem **Capacidade «Capacidade de Hidrômetro» já associada a perfil Grande Cliente ou Cliente Corporativo. Seleção não permitida**.

Atenção: Por solicitação da Caema, foi criado um parâmetro para que, a partir do **Perfil do Imóvel e da Situação de Cobrança**, o usuário decida quanto à negativação do imóvel, quando o cliente estiver no perfil de Programa Especial (Viva Água), ou em Situação Especial de Cobrança. A opção **Sim** indicará que o imóvel pode ser negativado, e a opção **Não**, que o imóvel não pode ser negativado.

Parâmetros validados, o sistema exibe a tela de sucesso com a inclusão do novo perfil de imóvel:

Tela de Sucesso

Sucesso

 Imóvel perfil CASA inserido com sucesso.



[Menu Principal](#) [Inserir outro Imovel Perfil](#) [Atualizar Imovel Perfil Inserido](#)

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo de preenchimento obrigatório. Informe a descrição por extenso do perfil do imóvel. Por exemplo: GRANDE .
Indicador de Uso	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não (Indicador de uso entre Ativo ou Inativo).
Indicador Geração Automática	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Inserir Manter Perfil	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Gerar Dados Leitura	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Bloquear Retificação	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador de Grande Cliente	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Bloquear Dados Sociais	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador de Gerar Multa/Juros	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Negativação de Cliente	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não Aqui o usuário decide quanto à negativação do imóvel, quando o cliente estiver no perfil de Programa Especial (Viva Água), ou em Situação Especial de Cobrança. A opção Sim indicará que o imóvel pode ser negativado, e a opção Não , que o imóvel não pode ser negativado.
Indicador Cliente Corporativo	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Indicador Perfil Telemedido	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: Sim ou Não .
Qtd Max. Vezes Média de Consumo para Virada do Hidrômetro	Campo de preenchimento obrigatório. Informe a quantidade da média de consumo para considerar na virada de leitura do hidrômetro, em até duas vezes a média.
Limite Max. de Consumo para Virada do Hidrômetro	Campo de preenchimento obrigatório. Informe o limite máximo do consumo, considerado após o cálculo do consumo na virada de hidrômetro.

Campo	Orientações para Preenchimento
Consumo Mínimo (m3)	Informe com até 6 dígitos, o consumo mínimo do perfil do imóvel por metro cúbico.
Capacidade de Hidrômetro	Selecione a capacidade do hidrômetro por metro cúbico.
Permissão Especial	Informe com até quatro dígitos ou clique em  para selecionar a permissão especial atribuída. O nome da permissão é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.

Referências

[Inserir Perfil Imóvel](#)

Termos Principais

[Imóvel](#)

[Cadastro](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_imovel_perfil&rev=1543409038

Last update: **28/11/2018 12:43**

