



# Inserir Imóvel Perfil

O objetivo dessa funcionalidade é permitir a inclusão de um novo perfil de imóvel. Ela pode ser acessada através do caminho **GSAN > Cadastro > Imóvel > Inserir Imóvel Perfil**. Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

## Inserir Imóvel Perfil

Para adicionar um imóvel perfil , informe os dados abaixo:

Descrição:\*

CASA

Indicador de Uso:\*

Sim  Não

Indicador Geração Automática:\*

Sim  Não

Indicador Inserir Manter Perfil:\*

Sim  Não

Indicador Gerar Dados Leitura:\*

Sim  Não

Indicador Bloquear Retificação:\*

Sim  Não

Indicador de Grande Cliente:\*

Sim  Não

Indicador Bloquear Dados Sociais:\*

Sim  Não

Indicador Gerar Débitos Segunda  
Via Conta:\*

Sim  Não

Indicador de Gerar Multa/Juros:\*

Sim  Não

Indicador Negativação do Cliente:\*

Sim  Não

Indicador Cliente Corporativo:\*

Sim  Não

Indicador Perfil Telemedido:\*

Sim  Não

Qtd Max. Vezes Média de Consumo  
para Virada do Hidrômetro:\*

2

Limite Max. de Consumo para  
Virada do Hidrômetro:\*

100

Consumo Mínimo (m3):

80

1.5 M3/HORA  
3 M3/HORA  
5 M3/HORA  
7 M3/HORA

Permissão Especial:



\* Campos Obrigatórios

Desfazer Cancelar

Inserir

Versão: 3.41.1.0 (Batch) 27/11/2018 - 15:06:36

Na tela acima, informe obrigatoriamente e por extenso, no campo **Descrição**, a descrição do perfil do imóvel (por exemplo: **Grande**). Em seguida, informe entre **Sim** ou **Não** os demais campos obrigatórios:

1. Indicador de Uso;
2. Indicador Geração Automática;
3. Indicador Inserir Manter Perfil;
4. Indicador Gerar Dados Leitura;
5. Indicador Bloquear Retificação;
6. Indicador de Grande Cliente;
7. Indicador Bloquear Dados Sociais;
8. Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta;
9. Indicador de Gerar Multa/Juros;
10. Indicador Negativação do Cliente;
11. Indicador Cliente Corporativo;
12. Indicador Perfil Telemedido.

Nos campos **Quantidade de Vezes que Deve ser Considerada a Média do Consumo na Virada de Hidrômetro** e **Limite Máximo Considerado após o Cálculo do Consumo na Virada de Hidrômetro** defina o consumo que será cobrado na virada do hidrômetro. Por padrão, o limite da quantidade de vezes considerada é definida em até 2 (duas) vezes a média para considerar virada de leitura do hidrômetro, mas você pode definir outro. E o limite máximo que será considerado após o cálculo do consumo para imóveis com o perfil que está sendo cadastrado também é de preenchimento livre.

Esses dois campos são de preenchimento fundamental para o processo de **impressão simultânea de contas (ISC)**. Pelo fato de o hidrômetro possuir um contador que registra 4 (quatro) casas decimais, sua contagem vai até 9999 m<sup>3</sup>, ponto a partir do qual o hidrômetro vira e começa a contagem novamente. Exemplo: caso a contagem passada registre 9997 e o novo consumo do imóvel tenha sido de 10 m<sup>3</sup>, quando o leiturista for analisar o contador, ele estará marcando 0007 (sua nova leitura).

Nesse caso, o sistema **ISC** precisa identificar que o que ocorreu foi uma virada de hidrômetro, e não uma substituição de hidrômetro. Nesse sentido, o sistema parametriza o cálculo do consumo a ser cobrado na virada do hidrômetro, através dos atributos **Quantidade de Vezes que Deve ser Considerada a Média do Consumo na Virada de Hidrômetro** e **Limite Máximo Considerado após o Cálculo do Consumo na Virada de Hidrômetro**, cadastrados aqui.

Informe os demais campos que julgar necessários e clique no botão **Inserir**. O sistema realiza algumas validações dos parâmetros:

1. Verifica existência de dados:

1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» inexistente**.

2. Verifica preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do perfil de imóvel, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido»**.

3. Verifica sucesso da transação:

1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem **«descrição da função» efetuada com sucesso**.

4. Verificar seleção de indicadores:

1. Caso o indicador de grande consumidor (cliente) seja **SIM**, não permitir que o indicador de cliente corporativo seja **SIM**, exibindo a mensagem **Indicador de Grande Consumidor e de Cliente Corporativo não podem ser ambos afirmativos. Ajuste um dos indicadores**. Em qualquer caso retornar para o passo 2 do fluxo principal.

5. Verificar se há mais de um perfil com indicador de cliente corporativo com **SIM** e com mesmo indicador de perfil telemedido, exibindo a mensagem **Há mais um Perfil Corporativo com mesmo Indicador Telemedido. Ajuste um dos indicadores**.

6. Verificar se há mais de um perfil com indicador de grande consumidor com **SIM** e com mesmo Indicador de perfil telemedido, exibindo a mensagem **Há mais um Perfil Grande Cliente com mesmo Indicador Telemedido. Ajuste um dos indicadores**. Considerar indicador de uso nas validações.

7. Verificar Consumo Mínimo:

1. Caso o Indicador de cliente corporativo seja **SIM**, verificar se o consumo mínimo informado é maior que o consumo mínimo do perfil grande consumidor; caso contrário, exibir a mensagem **Consumo mínimo de perfil Corporativo deve ser maior que consumo mínimo de Grande Consumidor** e retornar para o fluxo principal. Efetuar a mesma verificação para grande cliente com consumo mínimo maior que cliente corporativo.


8. Verificar Capacidade Selecionada:

1. Caso o perfil seja grande cliente ou cliente corporativo e alguma capacidade de hidrômetro selecionada já esteja associada a um distinto entre esses dois perfis, exibir a mensagem **Capacidade «Capacidade de Hidrômetro» já associada a perfil Grande Cliente ou Cliente Corporativo. Seleção não permitida**.

**Atenção:** Por solicitação da Caema, foi criado um parâmetro para que, a partir do **Perfil do Imóvel** e da **Situação de Cobrança**, o usuário decida quanto à negativação do imóvel, quando o cliente estiver no perfil de Programa Especial (Viva Água), ou em Situação Especial de Cobrança. A opção **Sim** indicará que o imóvel pode ser negativado, e a opção **Não**, que o imóvel não pode ser negativado.

Parâmetros validados, o sistema exibe a tela de sucesso com a inclusão do novo perfil de imóvel:

## Tela de Sucesso



# Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Descrição</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Informe a descrição por extenso do perfil do imóvel. Por exemplo: <b>GRANDE</b> .
<b>Indicador de Uso</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> (Indicador de uso entre <b>Ativo</b> ou <b>Inativo</b> ).
<b>Indicador Geração Automática</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Inserir Manter Perfil</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Gerar Dados Leitura</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Bloquear Retificação</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador de Grande Cliente</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Bloquear Dados Sociais</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Gerar Débitos Segunda Via Conta</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador de Gerar Multa/Juros</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Negativação de Cliente</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> Aqui o usuário decide quanto à negativação do imóvel, quando o cliente estiver no perfil de Programa Especial (Viva Água), ou em Situação Especial de Cobrança. A opção <b>Sim</b> indicará que o imóvel pode ser negativado, e a opção <b>Não</b> , que o imóvel não pode ser negativado.
<b>Indicador Cliente Corporativo</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Indicador Perfil Telemedido</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções: <b>Sim</b> ou <b>Não</b> .
<b>Qtd Max. Vezes Média de Consumo para Virada do Hidrômetro</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Informe a quantidade limite da média de consumo para considerar na virada de leitura do hidrômetro. O padrão sugere até duas vezes a média, mas sua definição é livre.
<b>Limite Max. de Consumo para Virada do Hidrômetro</b>	Campo de preenchimento obrigatório. Informe o limite máximo do consumo, considerado após o cálculo do consumo na virada de hidrômetro.
<b>Consumo Mínimo (m3)</b>	Informe com até 6 dígitos, o consumo mínimo do perfil do imóvel por metro cúbico.
<b>Capacidade de Hidrômetro</b>	Selecione a capacidade do hidrômetro por metro cúbico.
<b>Permissão Especial</b>	Informe com até quatro dígitos ou clique em  para selecionar a permissão especial atribuída. O nome da permissão é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição.

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.

## Referências

[Inserir Perfil Imóvel](#)

## Termos Principais

[Imóvel](#)

[Cadastro](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento



Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\\_imovel\\_perfil&rev=1543495679](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_imovel_perfil&rev=1543495679)

Last update: **29/11/2018 12:47**