



Inserir Tarifa de Consumo

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma tarifa de consumo. Ela pode ser acessada mediante o caminho **GSAN > Faturamento > Tarifa de Consumo > Inserir Tarifa de Consumo**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Para inserir a tarifa de consumo, informe os dados abaixo:

Descrição da Tarifa: TESTE

Data de Vigência: 01/01/2016 (dd/mm/aaaa)

Perfil da Ligação: AGUA BRUTA ADUTORA

Tipo Calculo Calculo Direto na Faixa

Tarifa:

Categorias e Economias:

Adicionar

Remover **Categoria** Consumo Mínimo Tarifa Mínima Qtd. Faixas

* Campos obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Inicialmente o sistema exibe a tela **Inserir Tarifa de Consumo** acima. Informe os campos necessários e clique no botão **Adicionar** para adicionar as categorias e economias. Após o preenchimento dos campos, clique no botão **Inserir** e sistema apresentará a tela de sucesso.

Ao clicar no botão **Adicionar**, o sistema exibe a tela **Inserir Tarifa de Consumo**, abaixo.

Inserir Tarifa de Consumo

Para inserir a tarifa de consumo, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)Descrição da Tarifa:^{*}

TARIFA TESTE 2

Data de Vigência:^{*}04/07/2013

Perfil da Ligação:

AGUA BRUTA

Tipo Calculo Tarifa:^{*}

Calculo Proporcional

Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda:

 Sim NãoCategorias e Economias:^{*}[Adicionar](#)

Remover	Categoria	Consumo Mínimo	Tarifa Mínima	Qtd. Faixas
<input type="button" value="X"/>	COMERCIAL	30	5,30	1

* Campos obrigatórios

[Desfazer](#)[Cancelar](#)[Inserir](#)É necessário que sejam informados os dados da categoria, clicando no botão [Adicionar](#).

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo:

[Ajuda](#)Categoria:^{*}

COMERCIAL

Consumo Mínimo:^{*}

30

Valor da Tarifa Mínima:^{*}

5,30

Faixas de Consumo:

[Adicionar](#)

Remover	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa
---------	-----------------	--------------------------

* Campos obrigatórios

[Inserir](#)[Fechar](#)É necessário informar a faixa de consumo, conforme tela apresentada na sequência. Após a complementação da categoria, clique no botão [Inserir](#).

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo: [Ajuda](#)

Categoria: *	COMERCIAL	
Consumo Mínimo: *	30	
Valor da Tarifa Mínima: *	5,30	
Faixas de Consumo:		
Remover	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa
	999999	10,00

* Campos obrigatórios

Inserir **Fechar**

Clique no botão **Inserir** para informar a faixa de Consumo.

Informar Faixa de Consumo

Preencha os campos para inserir uma faixa na tarifa de consumo: [Ajuda](#)

Limite Superior da Faixa: *	999999
Valor do m³ da Faixa: *	11,00

* Campos obrigatórios

Voltar **Inserir** **Fechar**

Antes de inserir a faixa de consumo por último, o sistema efetua algumas validações:

1. Verificar existência de tarifa de consumo:
 1. Caso seja informada uma nova descrição que já existe no sistema, será exibida a mensagem “Tarifa de Consumo já existe, seleciona a descrição da lista ao lado”.
2. Verificar data de vigência:
 1. Caso o usuário tenha selecionado a descrição de uma tarifa de consumo já existente, e a data de vigência informada não seja posterior a maior data de vigência existente para a tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior a «maior data de vigência encontrada»”.

2. Caso a data de vigência informada seja menor que o ano/mês de faturamento, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior ao Ano/Mês de Faturamento «xxxxxxxx»”.
3. Caso a data de vigência informada seja maior que 90 dias da Data Corrente, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência pode ser no máximo 90 dias além da data corrente”.
3. Verificar existência de dados:
 1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancela a operação.
 2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.
4. Verificar informação de dados para a categoria:
 1. Caso o usuário já tenha informado os dados da tarifa para a categoria selecionada, o sistema exibe a mensagem “A categoria selecionada já possui dados para esta tarifa”.
5. Verificar o limite superior da faixa de consumo:
 1. Caso o limite superior da faixa de consumo informado não seja superior ao consumo mínimo informado para a categoria, quando for a primeira faixa, ou não seja superior ao limite superior da faixa de consumo anterior informada, a partir da segunda faixa, o sistema exibe a mensagem “Limite Superior da Faixa de Consumo deve ser maior que o Limite Superior Anterior”.
 2. Caso o limite superior da última faixa de consumo não seja igual a 999999, o sistema exibe a mensagem “Limite Superior da Última Faixa de Consumo deve ser igual a 999999”.
 3. Quando for informada uma faixa, com limite superior igual a 999999, o sistema não permite a inclusão de novas faixas de consumo.
6. Verificar preenchimento dos campos:
 1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.
7. Verifica sucesso da transação:
 1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«Descrição da função» efetuada com sucesso”.

Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Tarifa(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição da tarifa de consumo, com no máximo 30 (trinta) caracteres, ou selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema no campo ao lado, obrigatoriamente, caso não tenha sido informada uma nova descrição. Caso tenha sido informada uma nova descrição este campo ficará indisponível.
Data de Vigência(*)	Campo obrigatório - Informe a data de vigência, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano) ou clique no botão  link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Perfil da Ligação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo Cálculo Tarifa(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”. O sistema inicializa com a opção “Não”. A opção “Sim” indica que a tarifa é para contrato de demanda.
Categorias e Economias(*)	Campo obrigatório - O sistema permite adicionar várias categorias e economias na inserção de tarifa de consumo.

Tela de Sucesso

Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Tarifa de Consumo

Sucesso

 TARIFA TESTE 3 de vigência 01/06/2013 inserida com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Inserir outra Tarifa de Consumo](#)
[Atualizar Tarifa de Consumo Inserida](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário .
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar categorias e economias à tarifa de consumo informada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_tarifa_de_consumo&rev=1467374026

Last update: **31/08/2017 01:11**

