



# Aba Medição Cobrança

Esta aba contém informações necessárias para o processamento de **Micromedição e Cobrança**. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema

Informar Parâmetros do Sistema	Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança	Ajuda
Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:						
Parâmetros para Micromedicação:						
Menor Capacidade de Hidrómetro para ser Grande Usuário: <input type="text" value="3 M3 / HORA"/> Indicador de Geração de Faixa Falsa: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> De acordo com a Rota Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa: <input type="radio"/> Percentual Parâmetro <input checked="" type="radio"/> Percentual da Rota Percentual de Geração de Faixa Falsa: <input type="text" value="2,50"/> Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> De acordo com a Rota Indicador do Percentual Geração de Fiscalização de Leitura: <input type="radio"/> Percentual Parâmetro <input checked="" type="radio"/> Percentual da Rota Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura: <input type="text" value="0,00"/> Incremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: <input type="text" value="800"/> Decremento Máximo de Consumo por economia em Rateio: <input type="text" value="0"/> Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo: <input type="text" value="0,0"/> Imóvel em Situação não Faturar Recebe Rateio de Área Comum?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Parâmetros para Cobrança:						
Número de Dias entre o Vencimento e o Início da Cobrança: <input type="text" value="7"/> Número Máximo de Meses de Sanções: <input type="text" value="6"/> Valor da Segunda Via: <input type="text" value="3,78"/> Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Código da Periodicidade da Negativação: <input type="text" value="0"/> Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade: <input type="text" value="2"/> Número de Dias de Validade do Extrato de Débito: <input type="text" value="7"/> Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para quem possui Permissão Especial: <input type="text"/> Número de Dias para o Vencimento da Guia de pagamento de Entrada de Parcelamento: <input type="text" value="2"/> Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para pagamento à vista: <input type="text"/> Indicador Parcelamento Confirmado: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Número de dias úteis para que a OS de Fiscalização Seja Encerrada por Decurso de Prazo: <input type="text"/> Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Cálculo juros parcelamento pela tabela price :						
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Retirar os Débitos a Cobrar Vinculados ao Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Conta?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na tela de Manter Guia?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Bloquear os Débitos a Cobrar Vinculados ao Contrato de Parcelamento na tela de Manter Débitos a Cobrar?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Calcular Acréscimo por Impontualidade para Guias de Pagamento na tela de extrato de débito?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Remover Restrição do Cliente no SPC/SERA SA após o pagamento da entrada do parcelamento?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente: <input type="text" value="100"/>						
Indicador para filtro por valor total débito para Cobrança por resultado: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Conta com vencimento alterado excluir da negativação?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Número de dias de vencimento para envio das contas para as empresas de cobrança: <input type="text"/>						
Número de dias para retirada das contas das empresas de cobrança: <input type="text"/>						
Incluir contas fora do vencimento para cobrança?: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Número de Dias de validade da certidão negativa de débito: <input type="text"/>						
Número de dias úteis para vencimento das contas da entrada de parcelamento: <input type="text" value="2"/>						
Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento: <input type="text" value="7"/>						
Indicador para verificar a ação predecessora para os imóveis do arquivo texto: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
Indicador de Permissão de Alteração de Dados ou Vínculo de Cliente Negativado: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não						
* Campo obrigatório						
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Avançar"/>	<input type="button" value="Concluir"/>			
Versão: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09						

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando abaixo no link desejado:

- 
- Dados Gerais**
- 
- Faturamento Tarifa Social**
- 
- Arrecadação Financeiro**
- 
- Medição Cobrança**
- 
- Atendimento Segurança**

Foi incluído um indicador *Remover Restrição do Cliente no SPC/SERASA após o pagamento da entrada do parcelamento?*, para determinar se a retirada dos itens negativados permanecerá na realização do parcelamento, ou se será realizado só após o pagamento da entrada do parcelamento. Caso esse indicador esteja com valor = **NÃO**, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que o parcelamento for efetuado. Caso esteja com valor = **SIM**, a retirada dos itens negativados será realizada no momento em que a entrada do parcelamento for efetuada, e registrada no sistema através da funcionalidade registrar movimento de arrecadadores ou incluir pagamento. A situação do imóvel na condição de negativado, será retirada após a execução do processo batch 135, que verifica se os itens foram retirados da situação de negativado e atualizados para situação parcelado.

## Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>PARÂMETROS PARA MICROMEDIDAÇÃO</b>	
Menor Capacidade de Hidrômetro para Ser Grande Usuário	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Geração de Faixa Falsa	Selecione uma das opções <i>Sim</i> , <i>Não</i> ou <i>De Acordo com a Rota</i> .
Indicador do Percentual para Geração de Faixa Falsa	Selecione uma das opções <i>Percentual Parâmetro</i> , ou <i>Percentual da Rota</i> .
Percentual de Geração de Faixa Falsa	Informe o Percentual de Geração de Faixa Falsa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. Este campo é obrigatório caso o indicador de uso do percentual para geração da faixa falsa seja igual a <i>Percentual Parâmetro</i> .
Indicador de Geração de Fiscalização de Leitura	Selecione uma das opções <i>Sim</i> , <i>Não</i> ou <i>De Acordo com a Rota</i> .
Indicador do Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura	Selecione uma das opções <i>Percentual Parâmetro</i> , ou <i>Percentual da Rota</i> .
Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura	Informe o Percentual de Geração de Fiscalização de Leitura, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. Este campo é obrigatório, caso o indicador de uso do percentual para geração de fiscalização seja igual a <i>Percentual Parâmetro</i> .
Incremento Máximo de Consumo por Economia em Rateio	Campo obrigatório - Informe o Incremento Máximo de Consumo por Economia em Rateio, com no máximo 9 (nove) dígitos.

Campo	Orientações para Preenchimento
Decremento Máximo de Consumo por Economia em Rateio	Campo obrigatório - Informe o Decremento Máximo de Consumo por Economia em Rateio, com no máximo 9 (nove) dígitos.
Percentual de Tolerância para o Rateio do Consumo	Informe o Percentual de Geração de Faixa Falsa, com no máximo 3 (três) dígitos, sendo 1 decimal.
Imóvel em Situação não Faturar Recebe Rateio de Área Comum?	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
<b>PARÂMETROS PARA COBRANÇA</b>	
Número de Dias Entre o Vencimento e o Inicio da Cobrança	Campo obrigatório - Informe o Número de Dias Entre o Vencimento e o Inicio da Cobrança.
Número Máximo de Meses de Sanções	Informe o Número Máximo de Meses de Sanções.
Valor da Segunda Via(*)	Campo obrigatório - Informe o Valor da Segunda Via, com no máximo 13 (treze) dígitos, sendo 2 decimais.
Indicador de Cobrança da Taxa de Extrato	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Código da Periodicidade da Negativação	Informe o Código da Periodicidade da Negativação.
Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade	Informe o Número de Dias para Cálculo de Adicionais de Impontualidade.
Número de Dias de Validade do Extrato de Débito	Informe o Número de Dias de Validade do Extrato de Débito.
Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para Quem Possui Permissão Especial	Informe o Número de Dias de Validade do Extrato de Débito para Quem Possui Permissão Especial.
Número de Dias para o Vencimento da Guia de Pagamento de Entrada de Parcelamento	Informe o Número de Dias para o Vencimento da Guia de Pagamento de Entrada de Parcelamento.
Resolução de Diretoria para Cálculo de Descontos para Pagamento a Vista	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador Parcelamento Confirmado	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Número de Dias Úteis para Que a OS de Fiscalização Seja Encerrada por Decurso de Prazo	Informe o Número de Dias Úteis para Que a OS de Fiscalização Seja Encerrada por Decurso de Prazo.
Criticar Conteúdo do Retorno Movimento Negativação Confirmado	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Cálculo Juros Parcelamento pela Tabela Price	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Retirar Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição de Débito do Imóvel ou do Cliente?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Retirar Guias Vinculadas a Contrato de Parcelamento da Composição de Débito do Imóvel ou do Cliente?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Retirar os Débitos a Cobrar Vinculados ao Contrato de Parcelamento da Composição do Débito do Imóvel ou do Cliente?(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Bloquear Contas Vinculadas a Contrato de Parcelamento na Tela Manter Conta?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Bloquear Guias de Juros ou de Acréscimos por Impontualidade Vinculadas a Contrato de Parcelamento na Tela de Manter Guia?(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Campo	Orientações para Preenchimento
Bloquear os Débitos a Cobrar Vinculados ao Contrato de Parcelamento na Tela de Manter Débitos a Cobrar?(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente	Informe o Número Máximo de Parcelas para os Contratos de Parcelamento por Cliente.
Indicador para Filtro por Valor Total Débito para Cobrança por Resultado	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Conta com Vencimento Alterado Excluir da Negativação?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Número de Dias de Vencimento para Envio das Contas para as Empresas de Cobrança	Informe o Número de Dias de Vencimento para Envio das Contas para as Empresas de Cobrança.
Número de Dias para Retirada das Contas das Empresas de Cobrança	Informe o Número de Dias para Retirada das Contas das Empresas de Cobrança.
Incluir Contas Fora do Vencimento para Cobrança?	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Número de Dias de validade da certidão negativa de débito	Informe o número de dias de validade da certidão negativa de débito, com no máximo 3 dígitos.
Número de dias úteis para vencimento das contas da entrada de parcelamento	Informe o número de dias que permite o cancelamento das contas da entrada de parcelamento, com no máximo 3 dígitos.
Número de Dias que Permite Inserir Processo Comando Cobrança	Informe o Número de Dias que Permite Inserir Processo Comando Cobrança, com no máximo 3 dígitos.
Número de dias úteis para cancelamento da entrada de parcelamento	Informe o número de dias úteis que permite o cancelamento da entrada de parcelamento, com no máximo 3 dígitos.
Indicador para verificar a ação predecessora para os imóveis do arquivo texto	Campo obrigatório. Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Indicador de Permissão de Alteração de Dados ou Vínculo de Cliente Negativado	Campo obrigatório. Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Voltar	Utilize este botão para voltar à aba anterior.
Avançar	Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Concluir	Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.

## Referências

[Inserir Parâmetros Sistema](#)

## Termos Principais

### Sistema Parâmetro

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:medicao\\_cobranca&rev=1511528117](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:medicao_cobranca&rev=1511528117)

Last update: **24/11/2017 12:55**