



# Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt

O objetivo desta funcionalidade é realizar a integração entre o Gsan e o Gpipa, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Faturamento > Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt](#).

A comunicação entre o GPIPA e o GSAN permite a consulta de débitos do imóvel. O GSAN vai receber do GPIPA a matrícula de um determinado imóvel e informa se o mesmo possui algum débito. A informação sobre a existência de débito no imóvel será dada no formato “S” ou “N”.

A comunicação entre o GPIPA e o GSAN, via WebService, permite receber as seguintes informações de abastecimentos de Carro-pipa:

- Sequencial;
- Placa do caminhão;
- Data e Hora do Abastecimento;
- Matrícula do Imóvel (Contrato);
- Volume do Abastecimento (Em metros cúbicos);
- Indicador de Cobrança (se o volume deve ser cobrado - S/N);
- Indicador de Abastecimento a Vulso (se o abastecimento é avulso - S/N)

Procedimento de contingência permite receber as informações de abastecimento do quadro anterior, em arquivo texto, caso não seja possível o recebimento das informações de abastecimento de Carro-pipa do GPIPA, via WebService.

Processo BATCH gera, automaticamente, a geração dos dados para leitura, “débitos a cobrar”, a partir do histórico dos abastecimentos, para as matrículas com indicador de cobrança igual a “S” (para cada ciclo de faturamento), conforme abaixo:

- O tipo de débito 20 (Carro-pipa público) para os imóveis públicos e 103 (Carro-pipa particular) para os imóveis particulares;
- Utiliza o volume acumulado no período de faturamento para a matrícula, visando o cálculo do valor do débito;
- O valor do débito será calculado, multiplicando-se o volume acumulado no período de faturamento para a matrícula pela tarifa cobrada por metro cúbico (m<sup>3</sup>): R\$ 1,50 para o tipo de débito Carro-pipa público (valor obtido da tarifa chafariz), e R\$ 10,78 para o tipo de débito Carro-pipa particular (valor obtido da tarifa normal categoria INDUSTRIAL);
- Criado um novo débito a cobrar, e no débito cobrado será armazenado o volume faturado para o carro-pipa.

Nas funcionalidades “Gerar Dados para Leitura” e “Gerar Arquivo Texto para Faturamento” gera e envia para o celular, que efetua o cálculo e impressão simultânea das contas, o volume gravado nos débitos a cobrar gerados automaticamente para os tipos de débito 20 (carro-pipa público), e 103 (carro-pipa particular).

Na funcionalidade “Faturar Grupo de Faturamento” a geração do débito cobrado a partir do débito a cobrar é gravado o volume faturado para o carro-pipa para os tipos de débito 20 (carro-pipa público),

e 103 (carro-pipa particular).

Na funcionalidade “Emitir Conta e Cartas” lista o volume na coluna “Consumo por Faixa” na impressão da conta para os lançamentos de débitos cobrados referentes aos tipos de débito 20 (Carro-pipa público), e 103 (Carro-pipa particular).

Na funcionalidade “Emitir 2ª Via Conta” chama a funcionalidade “Emitir Contas e Cartas” com a impressão do volume na coluna “Consumo” para os lançamentos de débitos cobrados, referentes aos tipos de débito 20 (Carro-pipa público), e 103 (Carro-pipa particular).

Na funcionalidade “Emitir Conta no Dispositivo Móvel” lista o volume na coluna “Consumo por Faixa” na impressão da conta, para os lançamentos de débitos cobrados com os tipos de débito 20 (Carro-pipa público), e 103 (Carro-pipa particular).

Alterado o formato do campo volume do abastecimento de carro pipa, para armazená-lo com três casas decimais. A conversão do “Volume de Abastecimento em Litros” para metros cúbicos é feito dividindo por 1000, e armazenando-o no campo “Volume do Abastecimento”. O cálculo do Valor do Abastecimento é feito considerando o “Volume do Abastecimento” com três casas decimais.

A funcionalidade [Gsan > Relatório > Faturamento > R1565 – Gerar Relatório Pagamentos Abastecimentos Carro-Pipa](#), gera o relatório sintético, por unidade de negócios, volumes e valores abastecidos pelo GPIPA, e faturados pelo GSAN.

Selecione o nome do arquivo txt, contendo as informações de abastecimento de carro-pipa, clicando no botão [Selecionar arquivo...](#), e em seguida, clique no botão [Atualizar](#).

Gsan -> Faturamento -> Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt

Receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt

Para receber Informações Abastecimento Carro-Pipa Arquivo Txt, informe os dados abaixo:

**Nome do Arquivo:**\* [SELECCIONAR ARQUIVO...](#) Nenhum arquivo selecionado.

\* Campos obrigatórios

[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

# Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Nome do Arquivo(*)	Campo obrigatório - Selecione o nome do arquivo txt, contendo as informações de abastecimento de carro-pipa, clicando no botão <a href="#">Selecionar arquivo...</a> . Em seguida, clique no botão <a href="#">Atualizar</a> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
<a href="#">Selecionar arquivo...</a>	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo para atualização do faturamento.
<a href="#">Desfazer</a>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<a href="#">Cancelar</a>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<a href="#">Atualizar</a>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização das bases de dados, com base no arquivo selecionado.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:receber\\_informacoes\\_abastecimento\\_carro-pipa\\_arquivo\\_txt&rev=1438807365](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:receber_informacoes_abastecimento_carro-pipa_arquivo_txt&rev=1438807365)

Last update: 31/08/2017 01:11

