



# Configuração do LDAP

Esta funcionalidade permite configurar o **GSAN** para que seus usuários passem a efetuar o login no sistema através da autenticação do usuário no **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho **GSAN > Segurança > Acesso > Usuário > Configuração do LDAP**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

Informamos que os dados exibidos na tela a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Configuracao do LDAP

### Configuração do LDAP

Para configurar as informações do LDAP, informe os dados abaixo:

LDAP: 10.18.0.237:636 - dc=thermos,dc=lan

Host do LDAP:\* 10.18.0.237

Porta:\* 636

Utiliza SSL?\*  Sim  Não

Base:\* DC=THERMOS,DC=LAN

Limpar Cancelar Configurar


Versão: 3.104.0.0 (Batch) 08/03/2021 - 17:49:56

**LDAP** é um protocolo aberto de aplicação, sem fornecedor e padrão na indústria, que serve para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído sobre uma rede de Protocolo da Internet (**IP**). Para que o usuário seja cadastrado no **LDAP** e no **GSAN**, a tela acima efetua três verificações:

1. Verificar a autenticação do usuário no LDAP - caso não seja autenticado, o **GSAN** apresenta a mensagem *Usuário não cadastrado no LDAP*;
2. Verificar se o usuário está na situação **BLOQUEADO** no GSAN - quando o sistema apresenta a mensagem *Usuário no LDAP com acesso bloqueado para o sistema GSAN*;
3. Verificar se o usuário tem perfil do usuário no GSAN - caso não tenha, o **GSAN** apresenta a mensagem *Usuário não cadastrado no GSAN*.

Dito isso, preencha os campos obrigatórios acima (sinalizados por um asterisco **vermelho** e clique em [Configurar](#). Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).




## Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>LDAP</b>	Neste campo, configure o serviço <b>LDAP</b> . Depois de configurado, as informações ficam salvas, para que não seja necessário digitar todos os demais campos novamente, caso se queira trocar alguma informação. Basta informar este campo e os demais serão preenchidos automaticamente.
<b>Host do LDAP</b>	Campo obrigatório. Informe o IP/D.N.S do servidor <b>LDAP</b> .
<b>Porta</b>	Campo obrigatório. Informe o valor numérico da porta por onde o <b>LDAP</b> responde.
<b>Utiliza SSL?</b>	Campo obrigatório. Informe entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se o servidor <b>LDAP</b> configurado utiliza certificado SSL.
<b>Base</b>	Campo obrigatório. Informe a base <b>LDAP</b> .

# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar no botão, o sistema apaga os campos preenchidos.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento e retorna ao <b>Menu Principal</b> .
	Ao clicar neste botão, o sistema configura os usuários do <b>GSAN</b> para que efetuem o login no sistema através da autenticação do usuário no <b>LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)</b> .

## Referências

### Configuração do LDAP

### Termos Principais

#### Usuário

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:seguranca:configuracao\\_do\\_ldap&rev=1615293971](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:seguranca:configuracao_do_ldap&rev=1615293971)

Last update: **09/03/2021 12:46**

