Inserir Tarifa de Consumo

O objetivo desta funcionalidade é inserir uma tarifa de consumo. Ela pode ser acessada mediante o caminho **GSAN** > **Faturamento** > **Tarifa de Consumo** > **Inserir Tarifa de Consumo**. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Inicialmente o sistema exibe a tela **Inserir Tarifa de Consumo** acima. Informe os campos necessários e clique em Adicionar para adicionar as categorias e economias. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Inserir e o sistema apresentará a **tela de sucesso**. Ao clicar no botão Adicionar, o sistema exibe a tela **Inserir Tarifa de Consumo**, abaixo.



Para que os valores fossem visualizados no quadro **Categorias e Economias** foi necessário informar os dados da categoria, clicando no botão Adicionar:



Acima, é necessário informar a faixa de consumo, conforme tela apresentada na sequência. Após a complementação da categoria, clique no botão Inserir.

Clique no botão Inserir para informar a faixa de Consumo.



Antes de inserir a faixa de consumo por último, o sistema efetua algumas validações:
1.
Verificar existência de tarifa de consumo:
  1.
Caso seja informada uma nova descrição que já exista no sistema, será exibida a mensagem *Tarifa de Consumo já existe, seleciona a descrição da lista ao lado*.
2.
Verificar data de vigência:
  1.
Caso o usuário tenha selecionado a descrição de uma tarifa de consumo já existente, e a data de vigência informada não seja posterior a maior data de vigência existente para a tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem *Data de Vigência deve ser posterior a «maior data de vigência encontrada»*.
  2.
Caso a data de vigência informada seja menor que o ano/mês de faturamento, o sistema exibe a mensagem *Data de Vigência deve ser posterior ao Ano/Mês de Faturamento « xxxxxxxx »*.
  3.
Caso a data de vigência informada seja maior que 90 dias da Data Corrente, o sistema exibe a mensagem *Data de Vigência pode ser no máximo 90 dias além da data corrente*.
3.
Verificar existência de dados:
  1.
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.
  2.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.
4.
Verificar informação de dados para a categoria:
  1.
Caso o usuário já tenha informado os dados da tarifa para a categoria selecionada, o sistema exibe a mensagem *A categoria selecionada já possui dados para esta tarifa*.
5.
Verificar o limite superior da faixa de consumo:
  1.
Caso o limite superior da faixa de consumo informado não seja superior ao consumo mínimo informado para a categoria, quando for a primeira faixa, ou não seja superior ao limite superior da faixa de consumo anterior informada, a partir da segunda faixa, o sistema exibe a mensagem *Limite Superior da Faixa de Consumo deve ser maior que o Limite Superior Anterior*.
  2.
Caso o limite superior da última faixa de consumo não seja igual a 999999, o sistema exibe a mensagem *Limite Superior da Última Faixa de Consumo deve ser igual a 999999*.
  3.
Quando for informada uma faixa, com limite superior igual a 999999, o sistema não permite a inclusão de novas faixas de consumo.
6.
Verificar preenchimento dos campos:
  1.
Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.
7.
Verifica sucesso da transação:
  1.
Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem *«descrição da função» efetuada com sucesso*.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Tarifa	Campo obrigatório - Informe a Descrição da tarifa de consumo, com no máximo 30 (trinta) caracteres, ou selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema no campo ao lado, obrigatoriamente, caso não tenha sido informada uma nova descrição. Caso tenha sido informada uma nova descrição este campo ficará indisponível.
Data de Vigência	Campo obrigatório - Informe a data de vigência, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano) ou clique no botão , link **Pesquisar Data - Calendário**, para selecionar a data desejada.
Perfil da Ligação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo Cálculo Tarifa	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”. O sistema inicializa com a opção “Não”. A opção “Sim” indica que a tarifa é para contrato de demanda.
Categorias e Economias	Campo obrigatório - O sistema permite adicionar várias categorias e economias na inserção de tarifa de consumo.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link **Pesquisar Data - Calendário**.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar categorias e economias à tarifa de consumo informada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Referências

Inserir Tarifa de Consumo

Termos Principais

Faturamento

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_tarifa_de_consumo&rev=1522932638

Last update: **05/04/2018 12:50**